



Passos para Fechamento dos Estoques

0. ALTERAR DATABASE DO SISTEMA PARA DATA DO FECHAMENTO.

Conferir último período fechado através do parâmetro MV_ULMES

1. Efetuar as análises e acertos (se necessário) quanto aos estoques, ou seja, executar processo de inventario se for necessário;

Executar as rotinas abaixo ([Procedimentos a serem executados apenas em caso de divergências](#)):

- a. Importação do inventário (ou digitar manualmente) através da rotina específica;
 - b. Executar a rotina de acerto de Inventário -> Módulo de Estoques + Miscelânea + Acertos + Acerto Inventário;
 - c. Saldo atual (Recalcula os Saldos a partir do ultimo fechamento + movimentos).
2. Refaz poder de terceiros (Caso utilizem controle de terceiro);
 3. Refaz acumulados. (Exclusivo) (Refaz dados de PC, PV, Reserva, etc.);
 4. Custo de entrada.

Parametros

Atualiza Preco Custo Entrada ? Sim

De Nota Fiscal ?

Ate Nota Fiscal ? zzzzzz

De Dt.Digit.da NFE ? 01/01/14

Ate Dt.Digit.da NFE ? 31/01/14

Data final de digitacao da NFE a ser considerada para o processamento.

5. Efetuar o recálculo do custo médio.



NEXUS Consultoria em sistemas ERP

CNPJ 11.893.620/0001-13

e-mail: maxivan@terra.com.br

Campo Grande/MS

Fone: (67) 9997-2967

Parametros

Data Limite Final ? 31/01/14

Mostra Lanctos. Contabeis ? Nao

Aglutina Lanctos. Contabeis ? Nao

Atualizar Arq. de Movimentos ? Sim

% de Aumento da MOD ? 0

Centro de Custo ? Extracontabil

Indica se poderão ser visualizados e digitados os lançamentos contábeis do recalculo do custo medio.

Parametros

Conta Contabil a Inibir de ?

Conta Contabil a Inibir Ate ? ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Apagar Estornos ? Sim

Gerar Lancto. Contabil ? Mantem Lancamen

Gerar Estrut.pela Moviment. ? Nao

Contabilizacao On-Line Por ? Ambas

Indica se poderão ser visualizados e digitados os lançamentos contábeis do recalculo do custo medio.



Parametros

Calcula Mao-de-Obra ?	Nao
Metodo de Apropriacao ?	Diaria
Recalcula Niveis da Estrut. ?	Nao
Mostra Sequencia do Calculo ?	Nao Mostrar
Seq Processamento FIFO ?	Custo Medio
Mov Internos Valorizados ?	Antes

Indica se poderão ser visualizados e digitados os lançamentos contábeis do recalculo do custo medio.

Parametros

Mostra Sequencia do Calculo ?	Nao Mostrar
Seq Processamento FIFO ?	Custo Medio
Mov Internos Valorizados ?	Antes
Recalcula custos Transportes ?	Nao
Calculo de custos por ?	Filial corrente
Calcular Custo em Partes ?	Nao

Indica se poderão ser visualizados e digitados os lançamentos contábeis do recalculo do custo medio.

6. Recalculo de Saldo Atual.



Parametros

Saldo do Prod a Considerar ?	Movimento
Qual Moeda ?	Atual
Aglutina por UM ?	Fechamento
Listar Prods C/ Saldo Zerado ?	Movimento
Imprimir o Valor ?	Fechamento FIFO
	Movimento FIFO
Data de Referencia ?	31/01/14

Ao imprimir os itens sera considerado os saldos:

- Atual: SB2->B2_VATU
- Fechamento: SB2->B2_VFIM
- Movimento: SB2->B2_VFM

Parâmetros completos (modelo):

Parametros

Aglutina por ?	Filial
Da Filial ?	
Ate a Filial ?	ZZ
Do Armazem ?	
Ate o Armazem ?	ZZ
Do Produto ?	

Aglutina os Produtos pela opção Seleccionada (Armazem, Filial ou Empresa).



Parametros

Imprimir o Valor ? Custo

Data de Referencia ? 28/02/14

Listar Prods C/ Valor Zerado ? Sim

QTDE. na 2a. U.M. ? Nao

Imprime descricao do Armazem ? Nao

Qual Custo Imprimir ? Custo Medio

Lista os produtos com saldos positivos, negativos ou ambos.

- Se forem encontradas divergências, as mesmas devem ser corrigidas e o processo retornado ao passo 5.
- Após conciliação dos valores, executar virada de saldos: grava nos arquivos de saldos iniciais para o próximo período os valores apurados pela rotina de Recálculo do Custo Médio anteriores ao fechamento:

Parametros

Gravar Dados Em Arquivos ? Nao

Gera Saldo Inicial para MOD ? Nao

Seleciona Filial ? Nao

Atualiza Saldo Atual MOD ? Nao

Permite a geração da cópia dos dados em arquivos.